

تعییر و تفسیر

تحاویر هوایی و ماهواره‌ای

(قسمت هفدهم)

Lillesand, Kiefer

نوشته: پروگردن: مهندس حمید مالیریان

نوع اراضی رودخانه‌ای^(۱)

نوع اراضی رودخانه‌ای بوسیله فرسایش، جابجایی و رسوب‌گذاری مواد استحکام‌نافافه از طریق فعالیت جریان آب ایجاد شده‌اند. نوع اراضی رودخانه‌ای اصلی که لازم است تشریح شوند عبارتند از آبرُفت‌های پروانه‌ای، دشت‌های سیلابی و دلتاها، قابلیت و توانایی آب جاری برای فرسایش و حمل خاک و ذرات سنگ بستگی به سرعت آب و اندازه ذرات دارد. فرسایش ذرات در مقایسه با جابجایی مستمر مواد نیاز به سرعت بیشتر آب دارد. همین که سرعت اکثراً زمانی شوند، رسوب‌گذاری رخ می‌دهد. ذرات بزرگتر به بیرون انداده شوند و در امتداد بستر رودخانه غلتانده می‌شوند (بار بستر)، ذرات کوچکتر برداشته می‌شوند و به سمت جلو به صورت معلق حمل می‌شود. (بار معلق). ذرات خاصی، بویژه ذرات هم اندازه ماسه، ممکن است در حال تعلیق یا بار بستر در زمانهای مختلف با توجه به سرعت رودخانه جایجا شوند. فرسایش ذرات کوچک نیازمند سرعت قابل توجهی می‌باشد لکن، بمحض حرکت، آنها می‌توانند در حالت معلق در سرعت‌های گوناگون رودخانه جایجا گردند. بزرگترین فرسایش و حمل و نقل رسوبات در طول زمان سیل رخ می‌دهد. افزایش در سرعت و حجم آب منجر به افزایش در اندازه و حجم موادی که می‌توانند حمل شوند، می‌گردد. واژه «قابلیت رودخانه»^(۲) مربوط به حداکثر اندازه ذراتی است که بیک رودخانه می‌تواند در یک سرعت داده شده حمل

کند. طرفی رودخانه مربوط به حداکثر مقدار موادی است که رودخانه می‌تواند حمل نماید و مربوط به حجم رودخانه می‌گردد؛ یک رودخانه کوچک و سریع می‌تواند ذرات نسبتاً بزرگ را حرکت دهد. و در حالیکه قابلیت آن زیاد است مقدار موادی که می‌تواند حرکت دهد (ظرفیت) کم است، یک رودخانه بزرگ و با حرکت آرام ممکن است مقدار بسیاری از ذرات کوچک در حالت تعیق و اتحمل کند و دارای قابلیت کوچک ولی از طرفیت بزرگی برخوردار است. هنگامی که سرعت رودخانه کاهش یابد، رسوب‌گذاری به صورت انتخابی و براساس اندازه ذرات رخ میدهد. رودخانه‌های کوچکتر سریع اغلب ماسه و شن را به صورت آبرُفت پروانه‌ای شکل در کوهایهایه با علت کاهش سرعت رودخانه تنهشین می‌نمایند و رودخانه‌ها، دیگر قابلیت جابجایی یک چنین ذرات بزرگی را ندارند. رودخانه‌هایی که در دشت‌های سیلابی جاری هستند مواد بسیاری را هم در امتداد کانال‌هایشان و هم بوسیله طغیان رودخانه در سواحل رودخانه تنهشین خواهند نمود. همین که رودخانه‌ها وارد دریاچه‌ها یا اقیانوسها می‌شوند، اغلب دلتاها در نتیجه کاهش سرعت رودخانه‌ها شکل می‌گیرند. توضیح هر یک از این نوع اراضی به شرح ذیل می‌باشد.

آبرُفت‌های پروانه‌ای یا پنجه آبرُفتی^(۳)

پنجه‌های آبرُفتی در پایه شب‌های تند، جانش که رودخانه‌ها به منطقه‌ای


کانالهای پراکنده گوناگون به روشنی بر روی عکس قابل رؤیت است. به تُن های تبره تر و وجود رویش نزدیک پایه پنجه (ناشی از رطوبت بیشتر خاک) و توپوگرافی و کتراست ۷ نین بین پنتجه قاعده و تُن روشن کف در مجاور تو جه کند.

دشت‌های سیلابی (۴)

دشت‌های سیلابی اراضی رسوب یافته بوسیله فرآیند عبور رودخانه از مسیرهای پیچیده و طیان آن می‌باشد. طی نمودن مسیر پیچیده بوسیله رودخانه ناشی از تقطیع رودخانه با محیط خود به منظور حمل بار مربوط به خود با بهترین بازده می‌باشد.

طی نمودن مسیر پیچیده بوسیله رودخانه‌ها از قوانین ریاضی خاصی با توجه به طول موج، دامنه، حجم جریان آب، سرعت جریان آب، عرض کanal.

عمق کanal، شبی دشت سیلابی، شبی رودخانه پروری می‌کند.



نگاره (۶-۲): آتششان پروانه‌ای دریک آب و هوای خشک، اینیوکانی، کالیفرنیا (دریک مرگ) مقیاس ۱:۷۵,۰۰۰

از آنجانی که سرعت آب در آنجا به حد اکثر می‌رسد، سواحل رودخانه عمولاً در هر پیچی به سمت خارج و ضلع پایینی هر پیچ فرسایش پیدا می‌کند، گرچه در طول جریان شدید، رودخانه از یک مسیر مستقیم تبعیت کرده و قسمت داخلی پیچ‌های رودخانه را فرسایش می‌دهد. قسمت داخلی هر یک از پیچ‌ها عموماً مکانی برای تنهشین شدن شن و ماسه می‌باشد که این مکان «رسوب‌های موضعی» می‌گویند. همین که شعاع پیچ‌های رودخانه پرگزتر می‌شود، نقطه‌ای فرامی‌رسد که در آن نقطه پیچ‌ها قطع گردیده و یک پیچ رها شده که oxbow (U شکل) نامیده می‌شود باقی می‌ماند. هنگامی که خمیدگی‌های U شکل بوسیله آبهای ساکن پر می‌شوند، آنها را در پیچ‌های Oxbow Lakes (Oxbow) (شکل) نامند. پیچ‌ها تمایل

تشخیص عکس هایی آبرفت‌های پنجه‌ای

توپوگرافی؛ پنجه‌ای شکل با شبی بین ۲ تا ۱۵ درصد از رأس.

زهکشی و فرسایش؛ زهکش داخلی عالی، سیستم زهکش سطحی محدود شده بوسیله چند آبگذر، کانالهای انتساب یافته گوناگون.

تُن عکس؛ عموماً روشن؛ کانالهای پراکنده ممکن است تیز و پرش باشد.

رویش و کاربری زمین؛ روی هم رفته در امتداد کانالهای پراکنده، روشنی وجود ندارد.

وی به علت نفوذ آب زیر زمینی می‌توان روشی سبیشتری را در قاعده پنجه مشاهده نمود.

نمود آنکه مرتبت اغلب کشت شده است.

رویش طبیعی روی پنجه ممکن است با نوع اراضی مجاور کتر است داشته باشد.

که دارای برجستگی کمتر است، تخلیه می‌شوند، رخ می‌دهند.

پنجه‌ها از مواد درشت بافت فرسوده شده از ارتفاعات بالاتر و حمل شده به پایین دست، ساخته شده‌اند. همین که سرعت رودخانه به علت جریان

در اراضی بالادست کاهش می‌یابد، رودخانه دیگر مناسب حمل ذرات بزرگ نیست و رسوب گذاری

رخ می‌دهد. کانالهای رودخانه نسبتاً در دهانه تنگ خود ثابت است لکن برای انحراف به سمت شبی

پایین آزاد می‌باشد، و شکل یک الگوی بهم تاییده را بوجود می‌آورد. همین که این فرآیند در طول یک دوره طولانی ادامه می‌یابد، پنجه به سوی بالا و به

سمت خارج و بازاویه‌ای بیش از ۹۰ درجه راست و چپ ساخته می‌شود. تا اینکه یک آبرفت

پنجه‌ای یکنواخت متقارن اعجاب انگیز تشکیل می‌شود.

آبرفت‌های پنجه‌ای به بهترین شکل در مناطق خشک در محدوده‌های کوهپایه‌ای تشکیل می‌شوند. تقریباً اسی درصد خشکی‌های جنوب غربی آمریکا از آبرفت‌های پنجه‌ای پوشیده شده است که می‌تواند به ۱۵ کیلومتر

طول و چند صد متر ضخامت برسد. در مناطق مرطوب، آبرفت‌های پنجه‌ای کوچک‌تر هستند، نواعاً تنها چند صد متر طول دارند. شبی‌ها بروی

آبرفت‌های پنجه‌ای بین ۲ تا ۱۵ درصد می‌باشند. بطوری که شبی‌ها در رأس

پنجه تندر و نزدیک قاعده نرم‌تر می‌باشند. مواد آبرفت‌های پنجه‌ای اساساً ماسه و شن با مقداری لای می‌باشد. آبرفت‌های پنجه‌ای اغلب تنها معنی آب در

مناطق خشک هستند. آب سطحی به داخل زمین نفوذ می‌کند و توده خاک

قابل نفوذ به عنوان یک مخزن ذخیره زیرزمینی عمل می‌کند. چاههای کم

عمق به بهترین وجهی نزدیک قاعده پنجه‌ها قرار می‌گیرند، جانی که عمق چاه برای دستیابی به آب به حداقل می‌رسد و ممکن است مقداری فشار

(ناشی از ارتفاع بیشتر) وجود داشته باشد. چاههای آبرفت‌های پنجه‌ای

شرایط خوبی برای زیرسازی بزرگ‌ها و ساختمندانه فراهم می‌کنند. شبی

زمین، مکانهای خوش منظره‌ای را برای توسعه فرعی و موقعیت زیر دره

کوهها و زیباد ملائم خنک را در شب فراهم می‌سازند. به هر صورت،

جادچایی کanal رودخانه و سیلابهای متناوب که می‌تواند بروز آبرفت‌های

پنجه‌ای رخ دهد، محدودیت‌های جدی را برای توسعه بوجود می‌آورند.

آبرفت‌های اصلی بزرگ راه آلاسکا مجدداً به علت تخریب جاده اصلی که از Denever و چندین مکان در کالیفرنیا جنوبی به شدت بوسیله جادچایی

و تغییر جهت کانالهای پراکنده آبرفت پنجه‌ای خسارت دیده‌اند. نگاره (۶-۲) بهم آشیختن آبرفت‌های پنجه‌ای را در استداد لبه غربی دره مرگ (Death Valley) نشان می‌دهد. شبی سطح آبرفت ۱۲ درصد در پایه پنجه می‌باشد.

سیل انجام گیرد. دشتهای سیلابی برای مقاصد کشاورزی یا کاربری‌های فضای سبز (پارک) که می‌توانند در مقابل سیلاب‌های دوره‌ای با خسرهای نسبتاً کمتری مقاومت کنند، مناسب هستند.



نگاره (۱-۲): دشت سیلابی در یک آب و هوای مرطوب: نوکس کانتیننی، ایندیانا، کاتال موجود رودخانه می‌تواند در PC دیده شود، یک کاتال متروکه در AC موضع رسوب شن و ماسه در PB، یک دریاجة U شکل در OX، و رسوب ناشی از آب راکد در SW. مقیاس ۱: ۲۶۰۰۰.

نگاره (۲-۲): عوارض گوناگون دشت سیلابی را نشان می‌دهد. زمین در این دشت سیلابی بسیار هموار است. کاتال موجود رودخانه می‌تواند در PC و یک کاتال متروکه در AC دیده شوند. درختانی که در امتداد رودخانه و کاتالهای متروکه می‌باشند در روی سیل بندهای طبیعی قرار گرفته‌اند. عکس موضع رسوبات شن و ماسه (PB) بدلیل طبیعت ماسه‌ای و زهکشی خوب آنها، دارای تن روشن می‌باشد. در نگاره یک دریاجة U شکل در برگردانه آب کم عمق که بتدریج در حال پرشدن بوسیله مواد آلی می‌باشد نشان داده شده است. رسوبات آب راکد ریزدانه دارای قابلیت زهکشی کم در SW نشان داده شده است. به لکوئ نواری ایجاد شده بوسیله گردالهای متعدد ساخته شده جهت زهکشی این خاکها به منظور مساعد نمودن اراضی جهت کشاورزی توجه کیه.

پاورقی

1) Fluvial Landforms

2) stream competence

3) Alluvial Fons

4) Floodplains

دارند که هم بصورت عرضی و هم به سمت پانین شب جایجا شوند که این عمل به نوبه خود منجر به ایجاد الگوهای جایجا بری کاتال می‌گردد.

جویبارهای دشت سیل گیر اغلب به سواحل خودشان طغیان می‌کنند و هنگامی که این عمل اتفاق می‌افتد، مقداری مواد آبرفتی درست خارج از کاتال طبیعی رودخانه به صورت خاکریز طبیعی نهشین می‌شود. خاکریزها آنقدر کوچک هستند که قابل توجه در بسیاری از رودخانه‌ها نیستند. به هر صورت، رودخانه‌های بزرگ نظری رودخانه می‌سی‌سی بی اغلب دارای خاکریزهای برجسته‌ای می‌باشند. خاکریزهای مصنوعی، گاهی اوقات در بالای خاکریزهای طبیعی به منظور حمایت از دشت‌های سیلابی از سیل‌های بعدی ساخته می‌شوند. اگر طغیان یک رودخانه بوسیله یک خاکریز مصنوعی متوقف شده باشد و نتواند از سواحل خود غیر و رسوبات خود را بروزی داشت سیل گیر تخلیه نماید، در این صورت، رودخانه تعاملی به تخلیه و نهشین نمودن مواد رسوبی در کاتال طبیعی خود دارد. این رسوب گذاری جدید موجب بالا آمدن بستر رودخانه می‌گردد. به منظور جلوگیری از طغیان بعدی رودخانه، خاکریزهای مصنوعی بلندتری باشیست ساخته شود. احداث یک سیل بند مصنوعی در امتداد یک ضلع رودخانه ممکن است منجر به افزایش سیل در سوی دیگر رودخانه گردد. طغیان رودخانه هنگامی رخ می‌دهد که رودخانه از سیل بندها عبور کند و جریان آبی که دارای حرکت کند می‌باشد اکثر دشت سیل گیر را دربرگیرد. رسوبات این آب‌های کم تحریک «رسوبات آب راکد» نامیده می‌شوند.

زمین دشت سیلابی دارای برجستگی کلی سطوحی با سی نظمی های جزئی و شبی پایین دست ملایم می‌باشند. بافت مواد دشت سیلابی به مقدار زیادی تغییر می‌کند زیرا آنها در طول سالیان زیاد، دوره‌های جایجا بری و طغیان رودخانه به آرامی رویهم انبیا شده‌اند. رسوبهای موضعی بار اساساً از شن و ماسه تشکیل می‌گردند. سیل بندهای طبیعی اساساً از ماسه و لای می‌باشند. انحصارهای U شکل اغلب در برگردانه آب ساکن یا خاکهای آبی با قابلیت زهکشی بسیار ضعیف می‌باشند. رسوبات آبی راکد معمولاً زهکشی‌های ضعیف تشکیل شده از رس و لای می‌باشند. عمق نسبت به سنگ بستر متغیر است، و بستگی به طبیعت عوارض دفن شده دارد. دشت‌های سیلابی وسیع تر عموماً دارای اعماق بستری نسبت به سنگ بستر هستند. با استفاده از تفسیر عکس هوایی، خاکهای سطوحی موجود می‌تواند به طور مؤثر تخمین زده شوند. اما باید فهمید که مواد با عمق تغییر می‌کنند زیرا عوارض گوناگون دشت سیلابی می‌توانند در زیر سطح زمین موجود مدفون گردند.

توسعه در دشت‌های سیلابی بایست با احتیاط بسیار زیادی تواند می‌باشد. تلفات سالیانه جانی و مالی در دشت‌های سیلابی موجب عدم توجه به این اراضی شده است. علاوه بر خطر سیل، خاکهای بسیار گوناگون، سطح بالای آبهای زیر زمینی محدودیت‌های شدیدی را برای زیرسازی فراهم می‌آورد. چنانچه لازم است توسعه در دشت‌های سیلابی انجام گردد، باستین براساس یک مطالعه دقیق از خاکهای موجود، زهکشی داخلی خاک و شرایط آب زیرزمینی و تناوب و میزان حداکثر احتمال خطرات ناشی از